
Subject: Re: portforwarding nat in VE mit openvpn
Posted by [curx](#) on Sun, 21 Sep 2008 10:17:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

der Container hat keinen Zugriff auf die NAT Tabelle der Hostnode.

###

Für alle Container

###

\$ \$editor /etc/vz/vz.conf

dort die allg. iptables Einstellungen der Container setzten:
IPTABLES um "iptables_nat" erweitern

```
--[ /etc/vz/vz.conf ]--
```

```
[...]
```

```
## IPv4 iptables kernel modules
```

```
IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit ipt_multiport iptable_filter iptable_mangle ipt_TCPMSS  
ipt_tcpmss ipt_ttl ipt_length iptable_nat"
```

```
[...]
```

danach das OpenVZ Subsystem neustarten :

```
$ /etc/init.d/vz restart
```

oder

###

Pro Container

###

```
$ echo 'IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit ipt_multiport iptable_filter iptable_mangle  
ipt_TCPMSS ipt_tcpmss ipt_ttl ipt_length iptable_nat"' >> /etc/vz/conf/<CTID>.conf
```

Module in der Hardwarenode laden

```
$ modprobe iptables_nat
```

Container neustarten

```
$ vzctl restart <CTID>
```