
Subject: Re: Deutsche Erklärung von vz.conf
Posted by [Antarion](#) on Fri, 12 Jan 2007 08:30:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich sehe gerade, ich habe dir z.T. inkorrekte Werte gegeben - das ganze muss natürlich "optimalerweise" wie folgt aussehen, ansonsten meckert vzcfgvalidate...

```
PRIVVMPAGES="500M:510M"  
VMGUARPAGES="256M:2147483647"  
ggf. OOMGUARPAGES="500M:2147483647"
```

Da die Barriere bei VMGUARPAGES und OOMGUARPAGES unbegrenzt sein sollte (der Wert wird nicht wirklich gebraucht), nimmst Du am besten ":2147483647" (das absolut mögliche Maximum). Warum? Weil sonst vzcfgvalidate WARNINGS anzeigt.

Quote:

Muss ich die Werte nicht in pages umrechnen. (MB x 4 oder 16) ?
Oder habe ich das jetzt nur falsch verstanden?

Du kannst einige (auf jedenfall die Werte oben) entweder in Megabytes (dann steht ein "M" direkt hinter den Wert) oder aber in Pages angeben. Megabytes sind wesentlich einfacher zu lesen, solltest du den Wert allerdings in Pages angeben wollen dann nimmst Du bei x86-Systemen das ganze x4.

-Torsten
