

Hi,

ich bin recht neu in der openVZ welt und habe nun ein paar Fragen, die google bisher nicht vollkommen klären konnte. Ich würde mich daher gerne an euch wenden.

veth:

ich würde ein veth interface benutze statt venet. bisher komme ich da aber nicht wirklich weiter.

habe für den container 105 ein interface erstellt:

```
veth105.0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:18:51:4F:74:20
    inet6 addr: fe80::218:51ff:fe4f:7420/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:0 errors:0 dropped:15 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
```

(per --netif_add). nur weiss ich jetzt nicht, wie ich den container dazu bringe das auch zu nutzen.

diskquota:

ich habe eine default config erstellt (in /etc/vz/conf):

vps.basic

ONBOOT="yes"

```
# UBC parameters (in form of barrier:limit)
KMEMSIZE="14372700:14790164"
LOCKEDPAGES="256:256"
PRIVVMPAGES="65536:69632"
SHMPAGES="21504:21504"
NUMPROC="240:240"
PHYSPPAGES="0:9223372036854775807"
VMGUARPPAGES="33792:9223372036854775807"
OOMGUARPPAGES="26112:9223372036854775807"
NUMTCP SOCK="360:360"
NUMFLOCK="188:206"
NUMPTY="16:16"
NUMSIGINFO="256:256"
```

```
TCPSNDBUF="1720320:2703360"
TCPRCVBUF="1720320:2703360"
OTHERSOCKBUF="1126080:2097152"
DGRAMRCVBUF="262144:262144"
NUMOTHERSOCK="360:360"
DCACHESIZE="3409920:3624960"
NUMFILE="9312:9312"
AVNUMPROC="180:180"
NUMIPTENT="128:128"
```

```
# Disk quota parameters (in form of softlimit:hardlimit)
DISKSPACE="10485760:11530240"
DISKINODES="200000:220000"
QUOTATIME="0"
```

```
# CPU fair sheduler parameter
CPUUNITS="1000"
```

der diskpace steht auf ca. 10G.

in der vz.conf habe ich diese config als default angegeben:

```
CONFIGFILE="vps.basic"
```

sobald ich einen container erstelle, hat er jedoch statt 10GB nur 1GB. Wenn ich den disk wert in der container config dann auf den gleichen wert wie in der dfault config änder, habe ich im container auf 10GB.

Wie bekomme ich openvz dazu, die von mir angegebene default config auch zu nutzen? ein --config vps.basic beim anlegen hilft auch nicht.

Hoffem mir kann hier jemand helfen.

danke und gruß
sebastian

Subject: Re: frage bzgl. veth und diskquota
Posted by [curx](#) on Wed, 07 Apr 2010 07:04:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

welche version von vzctl wird verwendet:

```
$ vzctl --version
```

Danke,

Thorsten
