
Subject: *** ERLEDIGT **** venet
Posted by [xhabit](#) on Thu, 27 Dec 2007 17:01:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

guten abend,

zuerst möchte ich allen die an openvz mitentwickeln ein riesen
WOW sagen, ich bin begeistert. aber habe doch ein kleines problem, welches mir nicht so klar ist.

zum system: debian etch und kernel vmlinuz-2.6.18-ovz-028stab051.1

in der ve 101 habe ich eine aktuelle zimbraversion 5.0 installiert welche auch super rennt. soweit
so gut, allerdings passiert nach einer gewissen zeit folgendes. die ve ist von aussen problemlos
anzupingen und auch ein ssh login oder webzugriff
ist ohne weiteres möglich. aber jetzt das problem die ve kommt
von sich aus nicht mehr ins ins net ein ping auf z.b. dem namserver geht nicht mehr. selbst die
host-ip geht nicht mehr zu
pingen. ein neustart der ve behebt das problem für einige zeit
wieder. leider habe ich nach dem durchforsten des IN mit google
keine problemlösung gefunden daher hier meine problemschilderung.
vielleicht kann mir ja jemand helfen.

lieben gruss xhabit.

hier meine 101.conf:

```
# Primary parameters
AVNUMPROC="400:400"
NUMPROC="1000:1000"
NUMTCPSOCK="200:200"
NUMOTHERSOCK="250:250"
VMGUARPAGES="384000:2147483647"

# Secondary parameters
KMEMSIZE="2147483647:2147483647"
TCPSNDBUF="319488:2147483647"
TCPRCVBUF="319488:2147483647"
OTHERSOCKBUF="232096:2147483647"
DGRAMRCVBUF="232096:232096"
OOMGUARPAGES="2147483647:2147483647"

# Auxiliary parameters
LOCKEDPAGES="32:32"
SHMPAGES="8192:8192"
#PRIVVMPAGES="384000:385000"
PRIVVMPAGES="2147483647:2147483647"
NUMFILE="10000:10000"
```

```
NUMFLOCK="100:1100"
NUMPTY="16:16"
NUMSIGINFO="256:256"
DCACHESIZE="1048576:1097728"
```

```
PHYSPAGES="0:2147483647"
NUMIPTENT="128:128"
```

```
# Disk quota parameters (in form of softlimit:hardlimit)
DISKSPACE=""
DISKINODES=""
QUOTATIME=""
DISK_QUOTA=no
```

```
# CPU fair sheduler parameter
CPUUNITS="1000"
```

```
VE_ROOT="/var/lib/vz/root/$VEID"
VE_PRIVATE="/var/lib/vz/private/$VEID"
OSTEMPLATE="debian-4.0-i386-minimal"
ORIGIN_SAMPLE="vps.basic"
HOSTNAME="magic.xxxx.xx"
IP_ADDRESS="212.21.xx.xxx"
NAMESERVER="212.21.xx.xxx"
```

```
virtuouse:/etc/vz/conf# vzctl exec 101 cat /proc/user_beancounters
```

```
Version: 2.5
```

uid	resource	held	maxheld	barrier	limit	failcnt	
101:	kmemsize	6763598	9190315	2147483647	2147483647		0
	lockedpages	0	0	32	32	0	
	privvmpages	386760	678610	2147483647	2147483647		0
	shmpages	16	16	8192	8192	0	
	dummy	0	0	0	0	0	
	numproc	147	203	1000	1000	0	
	physpages	150145	206555	0	2147483647	0	
	vmguarpages	0	0	384000	2147483647	0	
	oomguarpages	150145	206607	2147483647	2147483647		0
	numtcpsock	58	91	200	200	0	
	numflock	38	61	100	1100	0	
	numpty	0	2	16	16	0	
	numsiginfo	0	138	256	256	0	
	tcpsndbuf	8192	1681728	319488	2147483647	7	
	tcprcvbuf	1196	94560	319488	2147483647	0	
	othersockbuf	168976	359896	232096	2147483647	132828	
	dgramrcvbuf	232056	232056	232096	232096	5374	
	numothersock	126	236	250	250	0	
	dcachesize	0	0	1048576	1097728	0	
	numfile	3059	4693	10000	10000	0	

dummy	0	0	0	0	0
dummy	0	0	0	0	0
dummy	0	0	0	0	0
numiptent	10	10	128	128	0

virtuose:/etc/vz/conf#
