
Subject: Re: Veth und OpenVZ Problem
Posted by [w3bster](#) on Sun, 21 Sep 2008 12:49:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey,

vielen Dank!

also ich gehe so vor bei einem neuen VPS:

Host (CT0):

bei jedem neuen VPS:

```
/etc/vz/conf/110.conf den Hostnamen Entfernen  
vzctl start 110  
vzctl set 110 --ipdel all --save (damit die venet weg sind)  
vzctl set 110 --netif_add eth0 --save  
ifconfig veth110.0 0  
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/veth110.0/forwarding  
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/veth110.0/proxy_arp  
ip route add 192.168.1.201 dev veth110.0
```

dies mach ich nur einmalig?:

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/forwarding  
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
```

VPS (CTx)

```
/sbin/ifconfig eth0 0  
/sbin/ip addr add 192.168.1.201 dev eth0  
/sbin/ip route add default dev eth0
```

und nun sollte ich nach jedem Reboot die selbe Hardware Adresse haben richtig?
Was passiert beim reboot des Hosts?

Edit: gerade versucht wenn ich nun das eingebe:

```
ip route add 192.168.1.201 dev veth110.0
```

bekomme ich "RTNETLINK answers: No such device"

ich bin ratlos ;/
