

Hi,

bitte überprüfe mal, ob folgendes auf der HW Node (CentOS Hostsystem) der Fall ist:

1.: Diese Einträge müssen in der /etc/sysctl.conf vorhanden sein:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv4.conf.default.proxy_arp = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
kernel.sysrq = 1
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 1
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
```

2.: SELINUX deaktivieren. In der Datei "/etc/sysconfig/selinux" muss der Eintrag

SELINUX=disabled

vorhanden sein.

3.: In der /etc/vz/vz.conf muss ggf. folgender Eintrag vorhanden sein:

NEIGHBOUR_DEVS=all

Viele Grüße
michseel
