

---

Subject: Iptables auf dem Guest?

Posted by [PHome](#) on Fri, 08 Jul 2011 11:55:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe folgendes Problem bei einem Iptables Command:

```
Guest:~#iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

```
iptables: No chain/target/match by that name
```

HW:

uname -r

2.6.26-2-openvz-amd64

---

Subject: Re: Iptables auf dem Guest?

Posted by [curx](#) on Thu, 04 Aug 2011 12:15:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

prüfe ob auf der HardwareNode das iptables Modul state geladen ist., wenn das nicht der Fall ist - das Kernel Modul laden und den Container neu starten.

Für eine dauerhafte Konfiguration entweder das modul in der vz.conf oder in die Module Konfiguration eintragen

Gruß,

Thorsten

---

Subject: Re: Iptables auf dem Guest?

Posted by [PHome](#) on Fri, 05 Aug 2011 12:50:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was genau muss in die conf eingetragen werden?

---

Subject: Re: Iptables auf dem Guest?

Posted by [curx](#) on Tue, 09 Aug 2011 21:26:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

das kernel modul xt\_state (aka ipt\_state) als weitere Konfig zur IPTABLES hinzufügen, damit wird bei einem OpenVZ (neu-)start das Modul geladen.

```
---8<... (/etc/vz/vz.conf)
(...)
## IPv4 iptables kernel modules
IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit (...) ipt_state"

(...)
---8<...
```

Gruß,  
Thorsten

---