Subject: htop / free zeigen falsche RAM und Swap an
Posted by christian.a on Thu, 20 Feb 2014 09:38:55 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo!

Mein HTOP / free zeigen eine falsche Größe an.
Es wird angezeigt: 8388607MB (Also gigantische 8,4 TB Ram und Swap

Die hab ich aber (leider) nicht.

Wo sollte ich hier ansetzen?

Besten Dank!
Christian

Subject: Re: htop / free zeigen falsche RAM und Swap an
Posted by curx on Thu, 20 Feb 2014 16:44:35 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi,

und gleich die Frage(n):

- welche Linux Distri im Container ?
- welche Version vom OpenVZ Kernel/arch ?
- die Version der OpenVZ iTools, wie vzctl
- welche htop Version ?
- die OpenVZ Config des Containers

Gruß,
Thorsten

Subject: Re: htop / free zeigen falsche RAM und Swap an
Posted by christian.a on Wed, 12 Mar 2014 14:46:59 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi,

danke für die Antwort.
Sorry für meine verspätete Antwort

- welche Linux Distri im Container ?
= Debian 7.2 / Debian 6

- welche Version vom OpenVZ Kernel/arch ?
= 2.6.32-openvz-amd64 on debian 7
- die Version der OpenVZ iTools, wie vzctl
= 4.6
- welche htop Version ?
= 1.0.1
- die OpenVZ Config des Containers

```
# Template version
VERSION="2"

# Parameters
ONBOOT="yes"
KMEMSIZE="2147483646:2147483646"
LOCKEDPAGES="2147483646:2147483646"
PRIVVMPAGES="5242880:5242880"
SHMPAGES="262144:262144"
NUMPROC="2147483646:2147483646"
PHYSPAGES="2147483646:2147483646"
VMGUARPAGES="262144:262144"
OOMGUARPAGES="262144:262144"
NUMTCPSOCK="2147483646:2147483646"
NUMFLOCK="2147483646:2147483646"
NUMPTY="2147483646:2147483646"
NUMSIGINFO="2147483646:2147483646"
TCPSNDBUF="2147483646:2147483646"
TCPRCVBUF="2147483646:2147483646"
OTHERSOCKBUF="2147483646:2147483646"
DGRAMRCVBUF="2147483646:2147483646"
NUMOTHERSOCK="2147483646:2147483646"
DCACHESIZE="2147483646:2147483646"
NUMFILE="2147483646:2147483646"
AVNUMPROC="2147483646:2147483646"
NUMIPTENT="2147483646:2147483646"

DISKSPACE="52428800:52428800"
DISKINODES="26214400:26214400"
QUOTAUGIDLIMIT="10000"
IOPRIO="7"
QUOTATIME="0"

CPUS="4"
CPUUNITS="8000"
CPULIMIT="400"

VE_ROOT="/vz/root/$VEID"
VE_PRIVATE="/vz/private/$VEID"
```

OSTEMPLATE="debian-7.0-x86_64"
ORIGIN_SAMPLE="vps.basic"
HOSTNAME="my.host.net"
IP_ADDRESS="99.88.77.66"
NAMESERVER="8.8.8.8 8.8.4.4"
# alternative meminfo: "pages:256000"
MEMINFO="privvmpages:1"
SWAPPAGES="2147483646:2147483646"

CAPABILITY=""

Danke!

Subject: Re: htop / free zeigen falsche RAM und Swap an
Posted by curx on Mon, 07 Apr 2014 15:51:44 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi,

scheint als ob die Config aus einem "alten" System mal übernommen wurde und die RAM Parameter nicht mehr mit den VSWAP Kernel übereinstimmen.
Daher starte den vzcfgvalidate Befehl mit:

% vzcfgvalidate /etc/vz/conf/<ctid>.conf

Gruß,
Thorsten

(typo edit)
