Subject: portforwarding nat in VE mit openvpn
Posted by erti on Thu, 11 Sep 2008 20:24:42 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo !

Ich habe eine VE mit openvpn laufen die clientverbindungen funktionieren auch!

Ich habe auf der VE 8 statische IP mit --ipadd hinzugefügt

jetzt möchte ich aber das die erste statische ip per iptables mit einen bestimmten port auf den ersten client zeigt !

zb. so

80.xx.xx.121:3389 auf 10.8.0.6:3389
80.xx.xx.122.3389 auf 10.8.0.12:3389

das müsste doch realisierbar sein ??

bekomme jedoch folgenden Fehler
can´t initialize iptables `nat': Table does not exist

woran kann das liegen ??

mfg.erti

Subject: Re: portforwarding nat in VE mit openvpn
Posted by curx on Sun, 21 Sep 2008 10:17:34 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

der Container hat keinen Zugriff auf die NAT Tabelle der Hostnode.

###
Für alle Container
###

$ $editor /etc/vz/vz.conf

dort die allg. iptables Einstellungen der Container setzten:
IPTABLES um "iptables_nat" erweitern

--[/etc/vz/vz.conf]--
[...]
IPv4 iptables kernel modules

IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit ipt_multiport iptable_filter iptable_mangle ipt_TCPMSS ipt_tcpmss ipt_ttl ipt_length iptable_nat"
[...]

danach das OpenVZ Subsystem neustarten :
$ /etc/init.d/vz restart

oder

###
Pro Container
###

$ echo 'IPTABLES="ipt_REJECT ipt_tos ipt_limit ipt_multiport iptable_filter iptable_mangle ipt_TCPMSS ipt_tcpmss ipt_ttl ipt_length iptable_nat"' >> /etc/vz/conf/<CTID>.conf

Module in der Hardwarenode laden
$ modprobe iptables_nat

Container neustarten
$ vzctl restart <CTID>