
Subject: Unable to add IP : Address already in use
Posted by [Achmed](#) on Tue, 13 Mar 2007 11:58:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
Diese Meldung bekomme ich bei jeder 2ten VE die ich anlegen will.
Es scheint so, als würde der vorherige destroy Befehl nicht die IP-Adresse löschen.
ve103 hat die IP 192.168.2.123
vzctl stop 103
vzctl destroy 103
...
vzctl set 103 --ipadd 192.168.2.123 --save
Das Log sagt folgendes:
vzctl : VE 103 : Warning: VE config file already exists, will be rewritten with
/etc/vz/conf/ve-vps.basic.conf-sam
ple
vzctl : VE 103 : Private area already exists in /var/lib/vz/private/103
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default
vzctl : VE 103 : Set hostname: server.example.com
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default
vzctl : VE 103 : Adding IP address(es): 192.168.2.123
vzctl : VE 103 : Unable to add IP 192.168.2.123: Address already in use
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default
vzctl : VE 103 : File resolv.conf was modified
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : Setting CPU limit: 20
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : UB limits were set succesfully
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default
Sollte ich nach dem destroy noch zusätzlich die Private-Area und das config-file löschen,
bevor ich eine neue VE anlege?
