

---

Subject: Unable to add IP : Address already in use  
Posted by [Achmed](#) on Tue, 13 Mar 2007 11:58:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,  
Diese Meldung bekomme ich bei jeder 2ten VE die ich anlegen will.  
Es scheint so, als würde der vorherige destroy Befehl nicht die IP-Adresse löschen.  
ve103 hat die IP 192.168.2.123  
vzctl stop 103  
vzctl destroy 103  
...  
vzctl set 103 --ipadd 192.168.2.123 --save  
Das Log sagt folgendes:  
vzctl : VE 103 : Warning: VE config file already exists, will be rewritten with  
/etc/vz/conf/ve-vps.basic.conf-sam  
ple  
vzctl : VE 103 : Private area already exists in /var/lib/vz/private/103  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default  
vzctl : VE 103 : Set hostname: server.example.com  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default  
vzctl : VE 103 : Adding IP address(es): 192.168.2.123  
vzctl : VE 103 : Unable to add IP 192.168.2.123: Address already in use  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default  
vzctl : VE 103 : File resolv.conf was modified  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : Setting CPU limit: 20  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : UB limits were set succesfully  
vzctl : VE 103 : Saved parameters for VE 103  
vzctl : VE 103 : Warning: distribution not specified default used /etc/vz/dists/default  
Sollte ich nach dem destroy noch zusätzlich die Private-Area und das config-file löschen,  
bevor ich eine neue VE anlege?

---