

---

Subject: Re: Fragen über Fragen (Welche Distri, USB Support, X-Server)

Posted by [Lordy](#) on Fri, 16 Nov 2007 11:45:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hab nun verschiedene Systeme getestet aber am liebsten ist mir immer noch Debian, deshalb nehme ich das nun als Host System. Installation lief ohne Probleme, gibt ja auch eine gute Anleitung im Wiki. Nun habe ich einen ersten VPS erstellt, mit Ubuntu 7.10 minimal AMD64, hab ja ein 64Bit System. Nun startet der VPS leider nicht. Hab das Log Level schon mal hoch gedreht aber es gibt keine gescheite Ausgabe. Der Server meldet auch nicht, dass der Server wieder heruntergefahren wurde.

Gibt es dazu irgendwo noch weitere Informationen die ich dann posten kann?

In der /proc steht nichts für die ID 100, nur für die ID 0.

Hier meine conf Datei für den VPS:

```
# Copyright (C) 2000-2006 SWsoft. All rights reserved.  
#  
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
# it under the terms of the GNU General Public License as published by  
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
# (at your option) any later version.  
#  
# This program is distributed in the hope that it will be useful,  
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
# GNU General Public License for more details.  
#  
# You should have received a copy of the GNU General Public License  
# along with this program; if not, write to the Free Software  
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA  
#
```

VERSION="2"

ONBOOT="no"

```
# UBC parameters (in form of barrier:limit)  
# Primary parameters  
AVNUMPROC="40:40"  
NUMPROC="65:65"  
NUMTCPSOCK="80:80"  
NUMOTHERSOCK="80:80"  
VMGUARPAGES="6144:9223372036854775807"  
# Secondary parameters  
KMEMSIZE="5242880:5592405"  
TCPSNDBUF="319488:524288"  
TCPRCVBUF="319488:524288"
```

```
OTHERSOCKBUF="132096:336896"
DGRAMRCVBUF="132096:132096"
OOMGUARPAGES="6144:9223372036854775807"
# Auxiliary parameters
LOCKEDPAGES="32:32"
SHMPAGES="8192:8192"
PRIVVMPAGES="35000:38181"
NUMFILE="2048:2048"
NUMFLOCK="100:110"
NUMPTY="16:16"
NUMSIGINFO="256:256"
DCACHESIZE="1048576:1097728"

PHYSPAGES="0:9223372036854775807"
NUMIPTENT="128:128"

# Disk quota parameters (in form of softlimit:hardlimit)
DISKSPACE="1048576:1153434"
DISKINODES="200000:220000"
QUOTATIME="0"

# CPU fair scheduler parameter
CPUUNITS="1000"
OFFLINE_MANAGEMENT="yes"
IP_ADDRESS="192.168.0.4"
HOSTNAME="vpn.home"
VE_ROOT="/var/lib/vz/root/$VEID"
VE_PRIVATE="/var/lib/vz/private/$VEID"
OSTEMPLATE="ubuntu-7.10-amd64-minimal"
ORIGIN_SAMPLE="vps.basic"
```

---