
Subject: Kernel Installation geht nicht...

Posted by [elturco](#) on Wed, 16 Jul 2008 17:43:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

irgendwie kriege es nicht hin, den Kernel zu installieren. Bei der Eingabe des Befehls `uname -a` bekomme ich nicht den Kernel angezeigt, dass ich eigentlich installiert hatte.

Ich bin dabei so vorgegangen: ich möchte OpenVz auf Ubuntu installieren und habe mir, nachdem ich OpenVz runtergeladen habe, mit dem Befehl : "`apt-cache search ovzkernel`" die Kernel anzeigen lassen.

Habe die Kernel:

linux-image-2.6.18-12-fza-486 - OpenVZ Linux kernel binary image for version 2.6.18-12-fza-486

linux-image-2.6.18-12-fza-686 - OpenVZ Linux kernel binary image for version 2.6.18-12-fza-686

linux-image-2.6.18-12-fza-686-bigmem - OpenVZ Linux kernel binary image for version 2.6.18-12-fza-686-bigmem

angezeigt bekommen. Habe eins davon ausgewählt und installiert. Mittlerweile habe ich alle ausprobiert aber ich bekomme trotzdem bei der Eingabe von "`uname -a`" stets was anderes angezeigt.

Kann mir einer helfen? Was mache ich falsch ?

Ich muss dazu sagen, dass ich vorher probleme gehabt habe bei der Installation von OpenVz. Hatte fehler mit dem schlüsseln gehabt. Habe aber dann einfach "`sudo`" vorangestellt und mir die Dateien runtergeladen...

grüße,
Resul

Subject: Re: Kernel Installation geht nicht...

Posted by [curx](#) on Thu, 17 Jul 2008 09:04:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tach!

Schau bitte in die grub menu.lst unter `/boot/grub/menu.lst` ...

Schätze mal das hier der ubuntu plain kernel vor dem ovzkernel geladen wird ...

Das update-script von debian/ubuntu wird immer einen Kernel als Default setzen der die höchste Version hat:

2.6.24 > 2.6.18 , hier wird der Default Kernel ein 2.6.24 sein.

Subject: Re: Kernel Installation geht nicht...
Posted by [elturco](#) on Thu, 17 Jul 2008 10:07:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hii,

ja richtig so ist es.. Wie kann ich das denn ändern ? Muss ich mit dem default Wert was machen ? Kannst Du mir das kurz beschreiben bitte.. ?
